

## Installation softgate-archiv auf getrennten Systemen

### Applikations-Server

- **Mindestanforderung:** 8 GB Arbeitsspeicher, 100 GB freier Festplattenplatz + Erweiterbarkeit, Serverprozessor aktueller Generation (4 Prozessorkerne empfohlen)
- **Zertifizierte Betriebssysteme:** Windows Server 2025, Windows Server 2022, Linux Fedora 29, weitere auf Anfrage

### Datenbank-Server

- **Mindestanforderung:** 8 GB Arbeitsspeicher, Serverprozessor aktueller Generation (4 Prozessorkerne empfohlen)
- **Zertifizierte Betriebssysteme:** Windows Server 2025, Windows Server 2022
- **Datenbanksysteme:** Microsoft SQL-Server 2022/2025 (**keine** SQL Express Version!), Oracle DB 19c

### Storage-Server (optional)

- **Mindestanforderung:** 4 GB Arbeitsspeicher, ausreichend Speicherplatz
- **Zertifizierte Betriebssysteme:** Windows Server 2025, Windows Server 2022, weitere auf Anfrage

Eine Virtualisierung aller Server ist möglich, ggfs. muss jedoch die Lizenzierung der Datenbank angepasst werden.

## Client

Nachfolgend werden die Mindestvoraussetzungen für einen Client beschrieben. Bei Verwendung eines Scanners (an diesem Arbeitsplatz) ändern sich diese evtl. in Abhängigkeit der Scanner-Hard- und Software.

- **Mindestanforderungen:** Einer der unterstützten Browser muss in einer aktuellen Version ausführbar sein
- **Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Chromium Edge
- **Zertifizierte Betriebssysteme:** Jedes Betriebssystem, das einen aktuellen Browser mit Standardfunktionalitäten unterstützt

## Softwarekomponenten

Folgende Softwarekomponenten werden für den Einsatz von softgate-archiv benötigt:

- Tomcat-Server und Libraries
- Datenbank-Software (kostenpflichtig, sofern nicht von Kundenseite bereits vorhanden)
- Java Runtime Environment (lizenzpflichtige Version von Oracle – muss vom Kunden gestellt werden)  
*oder alternativ*
- Java OpenJDK (lizenzfremde OpenSource-Variante)
- LibreOffice

OpenSource Komponenten unterliegen nicht dem Wartungsvertrag.

## Zusatzanforderungen bei optionalen Modulen

Bitte beachten Sie beim Kauf von optionalen Modulen zu softgate-archiv die genaue Beschreibung des jeweiligen Moduls in der von softgate mitgelieferten Modulbeschreibung. Verschiedene Module bedingen bestimmte Zusatzanforderungen.

## Installation von softgate-archiv

In der Regel erfolgt die Installation von softgate-archiv beim Kunden per Remote-Zugang (z.B. über Teamviewer). Auf Wunsch oder bei fehlenden Zugangsmöglichkeiten für Remote-Verbindungen kann die Installation auch vor Ort beim Kunden erfolgen. Es wird vorausgesetzt, dass auf allen beteiligten Computern eines der oben genannten Betriebssysteme installiert und entsprechend konfiguriert ist. Der Netzwerkzugriff untereinander muss funktionieren. Auftretende Netzwerk-Probleme auf Betriebssystemebene (Firewalls, IP-Konflikte und ähnliches) sind kundenseitig zu beheben.